

新しく設定する [Mac OS Sierra 10.12]の場合


Mail を起動

Mail を起動します。



メールアカウントの追加

上部の[メール]タブの中の『 アカウントを追加 』をクリックします。



[メールアカウントのプロバイダを選択]の画面が表示されます。

一番下の『 その他のメールアカウント 』を選択し、『 続ける 』をクリックします。

メールアカウントのプロバイダを選択...

- iCloud
- Exchange
- Google
- YAHOO!
- Aol.
- その他のメールアカウント...

? キャンセル 続ける

【 メールアカウントを追加 】の画面が表示されます。
以下項目を入力し、『 サインイン 』をクリックします。

@ メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください:

名前: 任意の名前

メールアドレス: XXX@sample.com

パスワード: ●●●●●●●●

キャンセル 戻る サインイン

以下の画面が表示されます。

以下項目を入力し、『サインイン』をクリックしますと、アカウントの追加が完了します。


メールアドレス:	<input type="text" value="XXX@sample.com"/>
ユーザ名:	<input type="text" value="XXX@sample.com"/>
パスワード:	<input type="password" value="●●●●●●●●"/>
アカウントの種類:	<input type="text" value="POP"/>
受信用メールサーバ:	<input type="text" value="XXX@sample.com"/>
送信用メールサーバ:	<input type="text" value="XXX@sample.com"/>

アカウント名またはパスワードを確認できません。

警告画面が表示された場合


- 「このメールは、サーバ"○○"の識別情報を確認できません。」と記載された画面が表示された場合

右下にある『続ける』をクリックしますと、次へ進むことができます。

	<p>メールは、サーバ" <input type="text" value=""/> "の識別情報を確認できません。</p> <p>このサーバの証明書は無効です。" <input type="text" value=""/> "に偽装したサーバに接続している可能性があります。機密情報が漏えいするおそれがあります。それでもこのサーバに接続しますか？</p>		
<input data-bbox="183 1545 231 1601" type="button" value="?"/>	<input data-bbox="359 1545 558 1590" type="button" value="証明書を表示"/>	<input data-bbox="853 1545 1029 1590" type="button" value="キャンセル"/>	<input data-bbox="1045 1534 1236 1601" type="button" value="続ける"/>

アカウントの設定

上部の[メール]タブの中の『 環境設定 』をクリックします。



左側にある該当のアカウントをクリックします。

【 サーバ設定 】 タブをクリックし、[受信用メールサーバ(POP)]と[送信用メールサーバ(SMTP)]の箇所にある

『 接続設定を自動的に管理 』のチェックを外します。



以下画像の項目が追加されますので、各項目を編集します。

編集後、右下の『保存』をクリックします。

アカウント情報 メールボックスの特性 **サーバ設定**

受信メールサーバ (POP)

ユーザ名: XXX@sample.com

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: sample.com

接続設定を自動的に管理

ポート: 110 TLS/SSLを使用

認証: パスワード

POPの詳細設定

送信メールサーバ (SMTP)

アカウント: TLS証明書: なし

ユーザ名: セキュリティ保護されていない認証を許可

パスワード: OK

ホスト名: sample.com

接続設定を自動的に管理

ポート: 587 TLS/SSLを使用

認証: パスワード

保存

エラーが出る場合は、
TLS/SSL にチェックを入
れて、ポートを 995 にする

保存完了後、送受信のテストを行ってください。

既存の設定を変更する


Mail を起動

Mail を起動します。



アカウント情報の変更

上部の[メール]の中の『 環境設定 』をクリックします。



左側にある編集したいアカウントをクリックします。

【 サーバ設定 】 タブをクリックし、[受信用メールサーバ(POP)]と[送信用メールサーバ

(SMTP)]の箇所にある

『 接続設定を自動的に管理 』のチェックを外します。



以下画像の項目が追加されますので、各項目を編集します。

編集後、右下の『 保存 』をクリックします。

アカウント情報 メールボックスの特性 **サーバ設定**

受信用メールサーバ (POP)

ユーザ名: XXX@sample.com

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: sample.com

接続設定を自動的に管理

ポート: 110 TLS/SSLを使用

認証: パスワード

POPの詳細設定

送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: sample.com

ユーザ名: XXX@sample.com

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: sample.com

接続設定を自動的に管理

ポート: 587 TLS/SSLを使用

認証: パスワード

保存

エラーが出る場合は、
TLS/SSL にチェックを入
れて、ポットを 995 にする

保存完了後、送受信のテストを行ってください。


送受信のテスト

画面上部の『 新規メッセージ 』をクリックします。




[宛先] にテストしたいメールアドレス入力し、[件名] ・ [内容] を入力します。

左上の『 送信 』ボタンをクリックします。



左上の『 受信 』をクリックします。メールの送受信が出来れば問題なくメールの設定が出来ます。



以上です。