

Windows10 を利用してメールを新しく設定する


1.メールを起動

メールを起動します。




2.メールアカウント設定画面の表示

「スタートアップ」の『使ってみる』をクリックします。




※スタートアップが表示されない場合は以下の手順で操作してください。

画面左下のアイコンをクリックし、画面右上の『アカウントの管理』をクリックします。
次に、『アカウントの追加』をクリックします。




3.アカウントの基本設定

『アカウントの追加』をクリックします。



「アカウントの追加」の画面で『詳細設定』をクリックします。



「詳細セットアップ」の画面で『インターネット メール』をクリックします。



「インターネット メール アカウント」の設定画面が表示されます。
以下の項目を入力し、『サインイン』をクリックします。

アカウントの追加		
インターネット メール アカウント		
メール アドレス	<input type="text" value="mail@sample.com"/>	←メールアドレス
ユーザー名	<input type="text" value="mail@sample.com"/>	←メールアドレス
例: kevinc、kevinc@contoso.com		
パスワード	<input type="password" value="●●●●●●●●"/>	
アカウント名	<input type="text" value="test"/>	←任意の文字列
インターネット メール アカウント この名前を使用してメッセージを送信	<input type="text" value="test"/>	←任意の文字列 メール送受信する際に表示されます。
受信メール サーバー	<input type="text" value="sample.com"/>	←ドメイン
アカウントの種類	1 つ選んでください	
送信 (SMTP) メール サーバー	<input type="text" value="sample.com"/>	←ドメイン
<input checked="" type="checkbox"/> 送信サーバーは認証が必要		
<input checked="" type="checkbox"/> メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う		
<input type="checkbox"/> 受信メールに SSL を使う		
<input type="checkbox"/> 送信メールに SSL を使う		
<input type="button" value="キャンセル"/>	<input type="button" value="サインイン"/>	

『 完了 』をクリックします。



『 開始 』をクリックします。

アカウントの追加が完了しましたので、[送受信のテスト](#)を行ってください。



既存の設定を変更する

メールを起動

メールを起動します。



メールアカウント設定画面の表示

画面下部のアイコンをクリックします。



設定の画面が右側に表示されます。
『アカウントの管理』をクリックします。



設定を編集したいアカウントをクリックします。



以下項目を編集する場合は、編集します。
編集後、『メールボックスの同期設定を変更』をクリックします。

アカウントの設定 ×

test アカウントの設定

 mail@sample.com

ユーザー名

mail@sample.com

パスワード

●●●●●●●●

アカウント名

test

メールボックスの同期設定を変更
コンテンツを同期するためのオプションです。

アカウントの削除
このアカウントをデバイスから削除します。

保存 キャンセル

下へスクロールし、『メールボックスの詳細設定』をクリックします。

アカウントの設定 ×

test の同期設定

新しいメールをダウンロードする頻度

使用状況に応じて ▽

1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。

現在の同期間隔: 2 時間ごと

常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間

過去 3 か月間 ▽

この名前を使用してメッセージを送信

test

同期オプション

メール

オン

メールボックスの詳細設定
受信および送信メール サーバーの情報

完了 キャンセル

以下の画面が表示されますので
編集したい箇所を入力し、『完了』をクリックします。

アカウントの設定

test の同期設定

test

同期オプション

メール

オン

受信メール サーバー

sample.com

送信 (SMTP) メール サーバー

sample.com

送信サーバーは認証が必要

メール送信に同じユーザー名とパスワードを使う

受信メールに SSL を使う

送信メールに SSL を使う

完了 キャンセル

←ドメイン

←ドメイン

『保存』をクリックします。
アカウントの編集が完了しましたので、
[送受信のテスト](#)を行ってください。

アカウントの設定

test アカウントの設定

 test@sample.com

ユーザー名

test@sample.com

パスワード

●●●●●●●●

アカウント名

test

メールボックスの同期設定を変更
コンテンツを同期するためのオプションです。

アカウントの削除
このアカウントをデバイスから削除します。

保存 キャンセル

送受信のテスト

『 + 新規メール 』をクリックします。



[宛先] にテストしたいメールアドレス入力し、[件名] ・ [内容] を入力します。
左上の『 送信 』をクリックします。

[受信トレイ] にメールが届いていれば
問題なくメールの設定が来ています。

