

メールアドレスを iPhone に設定 (POP)


iPhone の設定を起動

iPhone の 『 設定 』 を起動します。

設定画面 にて 『 アカウントとパスワード 』 をタップします。



設定




メールアカウント設定画面の表示

『 アカウントを追加 』 をタップします。



『 その他 』をタップします。



『 メールアカウントを追加 』をタップします。



メールアドレスの設定

設定するアカウント情報（メールアドレス）を入力します。
入力後『次へ』をタップします。

[「XXX@sample.com」](mailto:XXX@sample.com)

を例にします

キャンセル	新規アカウント	次へ
名前	任意名	
メール	XXX@sample.com	
パスワード	*****	
説明	自分のメールアドレス	

名前	任意の文字列 • メール送受信する際に表示されます。
メール	メールアドレス • 設定する(利用する)メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワード • 一覧をご覧ください
説明	任意の文字列 • アカウントの説明を入力してください。

接続方法は『POP』を選択し『受信・送信メールサーバの情報』を入力します。
入力後、右上の『保存』をタップします。

キャンセル 新規アカウント **保存**

IMAP **POP**

名前 **任意名**

メール **XXX@sample.com**

説明 **任意**

受信メールサーバ

ホスト名 **sample.com**

ユーザ名 **XXX@sample.com**

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 **Sample.com**

ユーザ名 **XXX@sample.com**

パスワード ●●●●●●●●

ホスト名はドメインになります

ユーザー名はアドレスになります

「サーバーの識別情報を検証できません」とメッセージがでてでも「続ける」を押してください。


アカウント画面に戻りますので、「作成したアカウント（メールアドレスの設定）」をタップします。



ページ下部の『SMTP』をタップします。



「プライマリサーバ」をタップします。



全ての項目を入力し、問題がなければ、右上の『完了』をタップします。

SSLを使用	オフ
認証	パスワード
サーバポート	587



完了を押すと、チェックが入り前の画面にもどります。設定は以上です。

送受信のテスト

設定完了後、iPhone の『メール』起動し、送受信テストを行ってください。



既存の設定を変更する


iPhone の設定を起動

iPhone の『設定』を起動します。



設定

設定画面にて『アカウントとパスワード』をタップします。



変更したいメールアカウントをタップします。




アカウント設定内容の変更

変更したい項目をタップします。



① 送信メールサーバ



② 詳細

SSLを使用	オン
認証	パスワード
サーバポート	POPの場合:995 IMAPの場合:143

右上の『完了』をタップします。もしくは、

左上の < sample.com で戻る。

メール設定は以上です。

